

So geht's

Schritt-für-Schritt-Anleitung



Software	WISO Unternehmer / Unternehmer Professional und Mittelstand / WISO Lohn & Gehalt / Lohn & Gehalt Professional / WISO Buchhaltung / Buchhaltung Professional
Thema	ElStEr Anbindung
Version/Datum	ab 16.0.5170

Um aus Ihrer kaufmännischen Software die Umsatzsteuer-Voranmeldung, Lohnsteueranmeldung oder Lohnsteuerbescheinigung **authentifiziert versenden** zu können, benötigen Sie ein entsprechendes ElStEr-Zertifikat.

Hinweis: Seit dem **01.01.2013** können **Lohnsteuer-Anmeldungen** und die **Umsatzsteuer-Voranmeldung** nur noch mit elektronischem Zertifikat übermittelt werden. Bitte beachten Sie hierzu die [Informationen](#) zur verpflichtenden Authentifizierung. (Quelle: https://www.elster.de/arbeitg_home.php)

Die authentifizierte Übertragung ist für die **Lohnsteuerbescheinigungen** bereits **seit 2009 verpflichtend**.

Beantragen Sie zunächst entsprechend der ElStEr-Vorgaben unter diesem [Link](#) ein Zertifikat. Sobald Sie dieses per E-Mail erhalten und auf Ihrem Rechner gespeichert haben, gehen Sie in Ihrer Software wie folgt vor:

1. Klicken Sie zunächst auf „Datei > Informationen > Einstellungen > Anbindungen“.

Mitarbeiter - (1) Computerhandel - Unternehmer 2016

Informationen


- Aktuelle Firma / Filiale / Mandant
- Einstellungen** 2
- Benutzer
- Globale Daten

Einstellungen


- Systemeinstellungen**
Arbeitsplatzbezogene progra
Systemsteuerung.
- System
- Anbindungen** 3
werden eine Vielzahl vc
definiert. Für jede Art d



2. Sofern Sie noch **kein E1StEr-Zertifikat** nutzen, wechseln Sie bitte auf den unteren Bereich der Schaltfläche „**Neu**“ und dann auf „**E1StEr Anbindung**“.

Sofern Sie ein **neues Zertifikat** hinterlegen möchten, öffnen Sie die bestehende **E1StEr Anbindung** per Doppelklick.




3. Vergeben Sie in darauffolgendem Dialog, sofern gewünscht, eine **Bezeichnung** und klicken im Anschluss bitte auf „**Einstellungen**“.



4. Unter dem Punkt „**Verschlüsselung > Art**“ klicken Sie bitte auf  (1) und wählen den Eintrag „**Zertifikat aus Datei**“. Anschließend wählen Sie im Bereich „**Zertifikat von Datei > Dateiname**“ über  (2) Ihre zuvor heruntergeladene „.pfx“ Datei über „**Öffnen**“ aus.


Sobald Sie diese ausgewählt haben, erscheint der Pfad unter „**Dateiname**“. Verlassen Sie den Dialog über die Schaltfläche „**OK**“.



5. Sofern das Zertifikat erfolgreich eingelesen wurde, erhalten Sie nachfolgende Meldung. Verlassen Sie diese bitte über „**OK**“.




6. Verlassen Sie das folgende Fenster bitte mit **„Speichern & schließen“**. Es erfolgt eine weitere Abfrage, ob Sie die Anbindung als Standard definieren möchten. Diese Abfrage bestätigen Sie unbedingt mit **„Ja“**. Verlassen Sie alle folgenden Fenster mit **„Schließen“**.




Ihre **EISter Anbindung** ist jetzt eingerichtet und steht für den **authentifizierten Versand** der **Umsatzsteuer-Voranmeldung**, **Lohnsteueranmeldung** und **Lohnsteuerbescheinigung** bereit.

Sofern Sie **nicht** den oben sichtbaren Dialog **erhalten**, sondern den folgenden Dialog sind weitere folgende Schritte erforderlich. Schließen Sie die Meldung zunächst mit **„OK“**.



Wechseln Sie im Anschluss bitte auf „Datei > Informationen > Einstellungen > System(einstellungen)“.



Anschließend rufen Sie den ersten Reiter auf und klicken dann per **Doppelklick** auf den Eintrag „EISter Anbindung“. Wählen Sie über den Punkt „Aktive Anbindung“ Ihre entsprechende Anbindung aus und bestätigen die Auswahl mit „OK“. Die **Systemeinstellungen** verlassen Sie über „Schließen“.

