



Software	WISO vermietet:Mac
Thema	Wie werden Zähler genullt?
Version / Datum	V 1.0 / 22.07.2016

Werden in Ihrem Gebäude die Zähler nach der Abrechnung genullt, geht man in der Software WISO Vermieter wie nachstehend beschrieben vor.

Eingabe der Zählerstände:

Tragen Sie zunächst den Anfangsbestand des Zählers ein, über „Neuer Eintrag“. Klicken Sie danach auf „Zählerwechsel“ um den Zählerstand am Ende des Abrechnungszeitraums zu nullen.

The screenshot shows the 'Angaben zum Einbauort' section with the following fields:

- Bezeichnung / Lage: Wasser
- Zählerart: Hauptzähler (dropdown menu)
- Zugeordneter Umlageschlüssel: Kaltwasser (Verbrauch in m³) (dropdown menu)
- Zuordnung: Carl-Benz-Str. 4 (Neunkirchen) (dropdown menu)

The 'Zähler und Zählerstände' section shows a table with the following data:

Zählerstände und -wechsel hinzufügen oder bearbeiten.			
30.12.13	Stand:	0,000 Einheiten	Zählernummer: 2014

Buttons for 'Zählerwechsel' and 'Neuer Eintrag' are highlighted with a red box. At the bottom of the window are 'Abbrechen' and 'OK' buttons.

Tragen Sie unter „Datum des Zählerwechsels“ das Ende des Abrechnungszeitraums ein, geben Sie zur Übersichtlichkeit im Feld „Alte Zählernummer“ das Abrechnungsjahr an. Im Feld „Endstand“ ist dann der Zählerstand zum Jahresende einzugeben. Bei „Neue Zählernummer“ geben Sie das neue Abrechnungsjahr ein und tragen beim Anfangsbestand entsprechend eine „0“ ein. Klicken Sie anschließend auf „Speichern“.

Zählerwechsel

Bitte geben Sie die Grundinformationen des Zählerwechsels an.

Datum des Wechsels: 31.12.2014

Alte Zählnummer: 2014

Endstand: 60 Einheiten

Neue Zählnummer: 2015

Anfangsstand: 0 Einheiten

Löschen Speichern Abbrechen

Somit wird für die Abrechnung der genullte Anfangsbestand für die nächste Berechnung berücksichtigt.

Zähler Übersicht > Wasser

Angaben zum Einbauort

Bezeichnung / Lage: Wasser

Zählerart: Hauptzähler
Ein Hauptzähler wird einem Objekt zugeordnet und gibt den Gesamtverbrauch für das komplette Objekt an. Eventuell entstehende Messdifferenzen werden anteilmäßig oder durch einen Allgemeinzähler verteilt.

Zugeordneter Umlageschlüssel: Kaltwasser (Verbrauch in m³)

Zuordnung: Carl-Benz-Str. 4 (Neunkirchen)

Zähler und Zählerstände

Zählerstände und -wechsel hinzufügen oder bearbeiten. Zählerwechsel Neuer Eintrag +

31.12.14	Anfangsstand:	0 Einheiten	Zählernummer:	2015
	Endstand:	60 Einheiten	Zählernummer:	2014
30.12.13	Stand:	0,000 Einheiten	Zählernummer:	2014

Abbrechen OK

[Jetzt anmelden](#)

Wenn eine Zwischenablesung ohne Rückstellung auf 0 stattfindet, lässt sich der entsprechende Stand natürlich einfach über "Zählerstand hinzufügen" hinterlegen.